

ブリガンティ

BRIGANTY

- The roots of darkness -

ユーザーズマニュアル



- The Roots of darkness -

答えよ・・・其は何ぞ？

光輝。元氣なる岩にて眩まんばかりの純白。

答えよ・・・其は何ぞ？

紺青。扉より墜ち還りたる岩。

答えよ・・・其は何ぞ？

真紅。炎の其れては無く汝の敵の鮮血の赤。

答えよ・・・其は何ぞ？

漆黒。どこまでも昏く終わり無き闇。

・・・問え・・・我は何ぞ？

BRIGANTY

The roots of darkness



- CONTENTS -

BEFORE YOU BEGIN	4
ゲームを始める前に	
GETTING STARTED	5
ゲームの始めかた	
HOW TO PLAY	8
ゲームの遊びかた	
AFTER SERVICE	10
アフターサービスについて	
BRIGANTY OFFICIAL ART	11
設定資料	

BEFORE YOU BEGIN

ゲームを始める前に

パッケージ内容

このゲームソフトは、以下のものによって構成されています。

- フロッピーディスク 6 枚
- ユーザーマニュアル
- ユーザー登録カード
- ポスター

万が一、内容が異なる場合は戯画ユーザーサポート係までご連絡を下さい

動作環境

このゲームは動作には以下の環境が必要です。以下の環境以外での動作は保証いたしません。

- コンピューター本体
 - ・ NEC PC-9801VM、UV以降
PC-H98S
PC-9821シリーズ
98CanBeシリーズ
 - ・ エプソン PC-286/386/486
シリーズ

- ※メインメモリ 640KB 必要です
- ※フロッピーディスクドライブ 2 基、またはフロッピーディスクドライブ 1 基と RAM ドライブが必要です。
- ※ハードディスクをご使用の場合はフロッピーディスクドライブ 1 基が必要です。
- ※ハードディスクをご使用の場合はメインメモリの他に 1MB の増設 RAM が必要です

- ディスプレイ
専用高解像度ディスプレイ（アナログ、400
ライン表示可能なもの）

- ※ディスプレイは、必ずアナログディスプレイ
をお使い下さい。デジタルディスプレイの場
合色が正しく表示されません。

ジョイスティックについて

このゲームは FM 音源ボード上のジョイスティックに対応しています。

- ※ FM 音源が内蔵されている機種にはジョイスティックインターフェイスがありませんのでジョイスティックを使う事が出来ません。

音楽について

このゲームは以下の音源に、インターフェイスに対応しています。

- FM 音源ボード
 - NEC PC-9801-26 / 26K
PC-9801-86
及び内蔵 FM 音源

- ※ NEC 以外の製品では動作の保証をいたしません。必ず、NEC 製品をご使用下さい。
- ※ 内蔵 FM 音源ボードをご使用のときは、ジョイスティックを使用出来ません。
- ※ FM 音源が内蔵されている機種には音源ボードを接続しないで下さい。

- MIDI 音源
 - ・ GS 音源 SC-55、SC-55mk2
SC-155、SC-33
CM-300、CM-500
 - ・ GS2 音源 SC-88

- ※ MIDI 音源をご使用になる場合には、MP
U-PC98/II（ローランド社）が必要で
す。
- ※ エプソン PC386-M で MIDI をご使用
になる場合は、ソフトウェアディップスイ
ッチでイメージスキャナーを使用しないに設定
して下さい。
- ※ MIDI インターフェイスの IN に他の機器
が接続されていますと動作しない場合があり
ます。この場合には機器をはずしてお試し
下さい。

GETTING STARTED
ゲームの始めかた

ディスクからの起動方法

- フロッピーディスクドライブ2基でご使用するとき。

- ①コンピューターの電源を入れます。
- ②コンピューター本体のドライブ1にディスクA、ドライブ2にディスクBを入れてリセットボタンを押して下さい。

NOTEでの起動方法

- RAMドライブとフロッピーディスクドライブ1基でご使用になるとき。

- ①ディスクAをフロッピーディスクドライブにセットし、RAMドライブにコピーしてからディスクAを抜きます。
- ②ディスクBをフロッピーディスクドライブにセットし、RAMドライブから始めます。

※ノートブックタイプの場合はノートメニューの「オートモード」を使うと便利です。詳しくは、コンピューターの取り扱い説明書をお読み下さい。

マニュアルプロテクトについて

本製品はゲームの起動時にプロテクトチェックがありますので画面の指示に従い、記号を入力して行って下さい。

ハードディスクでご使用になるとき

本製品はハードディスクに対応しておりますが、ご使用になるときはMS-DOSの知識が必要です。

ハードディスクの操作は手順などを間違えますと、すでにあるプログラムやデータを消してしまう可能性もあります。もし誤った操作でお客様に被害が生じて、当方では責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

ハードディスクでご使用になる場合は、次の条件が必要です。

- ・ハードディスクがMS-DOS Ver 5.0以上でフォーマットされている。
- ・9 Mバイト以上の空き容量がある。(ハードディスクの種類によってはさらに多くの空き容量が必要な場合もあります)

9 Mバイト = 9 4 3 7 1 8 4 バイト

※圧縮ドライブなどのハードディスクの容量を増加させるソフトウェアには対応しておりません。

※圧縮されたドライブにインストールされても動作の保証は出来ませんのでご注意下さい。

以上の条件が整いましたら、以下の手順でハードディスクにインストールを行います。

●インストール手順

- ①パソコン本体の電源を入れ、ハードディスクからMS-DOSを起動して下さい。
- ②Aディスクをフロッピーディスクドライブに入れ(ここではCドライブに入れたものと仮定して説明します)、コマンドプロンプト画面でカレントドライブをディスクを入れたドライブに移し、次のように入力して下さい。

C: > XHDINST

※頭の「C:」の部分は、Aディスクを入れたフロッピーディスクドライブのドライブ名です。Dドライブに入れた場合は、「D:」と入力して下さい。

インストールプログラムが起動しましたか？もし、「コマンドまたはファイル名が違います」と帰ってきた場合は、ドライブ名が入れたディスクを間違えている可能性がありますので確認して下さい。

- ③インストールプログラムが立ち上がりますので、画面の指示に従って作業を進めて下さい。
- ④インストールプログラムが起動したら、画面の指示に従ってインストールを行います。途中でディスクの交換を行いますので、間違えないよう操作して下さい。
- ⑤インストールが終了すると、起動ディスクを作成するかどうか聞いてきます。

本ゲームを起動するためには5 9 0 Kバイト＋拡張メモリ 1 Mバイト以上の空きメモリが必要ですが、ハードディスクの環境を変えたくない、もしくはMS-DOSの知識にあまり自信がない、という方は「⑥」へ進んで下さい。

ハードディスクから起動される方は、起動ディスク作成について「いいえ」と答えて下さい。

「いいえ」を選ばれた方は、インストールは完了です。

- ⑥中身を消去してもいい2 HDフロッピーディスクを1枚用意して、画面の指示に従って起動ディスクを作成して下さい。もし、途中で失敗する場合は、フロッピーディスクが書き込み禁止になっていないかどうか調べて下さい。
- ⑦起動ディスクが完成したら、インストールはすべて終了です。起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れてリセットして下さい。ゲームが起動します。

CanBeをご使用の方へ

98 CanBeをお使いの方でハードディスクへインストールされる場合、あらかじめテキスト起動モードが設定されている必要があります。次の手順で行ってください。

- ①HELPキーを押しながら本体をリセットし、システムセットアップメニューの起動モードを「テキスト起動モード」に設定し終了して下さい。
- ②起動しているWINDOWSを終了させて、次いでDOSメニュー画面を終了して下さい。
- ③DOSのコマンドプロンプト画面が表示されたら、左記の2の手順から作業を行ってください。

※98 CanBeの場合ハードディスクから起動されますと、プレイ中メモリ不足からゲームがストップするおそれがあります。ゲームをされる場合、起動ディスクをご使用になることをお勧めします。

ハードディスクからの起動方法

●起動ディスクから起動されるとき

Aドライブに「起動ディスク」を入れて、本体の電源をリセットして下さい。ゲームが起動します。

●ハードディスクから起動されるとき

①周辺機器（ディスプレイ、ハードディスク、CD-ROMなど）、パソコン本体の順に電源を入れ、ハードディスクからMS-DOSを起動して下さい。

②コマンドプロンプト画面から次のように入力して下さい。（ここではAドライブにインストールされているものと仮定して説明します）

A: > ¥ > HDBZ

③ゲームが起動します。

※頭の「A:」の部分はドライブ名を示します。もし、「コマンドまたはファイル名が違います」と表示が出た場合は、ドライブ名が間違っている可能性がありますので確認して下さい。

もし、「メモリが足りません」と表示される場合は、日本語FEPや、メモリを大量に消費するデバイスドライバをCONFIG.SYSから削除するか、拡張メモリを活用する、MS-DOS ver 6.2に付属のMEMMAKER.EXEを実行するなどしてメインメモリの空き容量を増やして下さい。メモリの空き容量はMS-DOSのMEMコマンドの、「最大プログラムサイズ」で確認できます。

590Kバイト=604160バイト

ゲームを立ち上げるには、コマンドラインから、インストールされたディレクトリに移動してHDBZと入力し、リターンキーを押して下さい。ゲームのオープニングが始まります。

※起動にはEMSドライバが必要です。

HOW TO PLAY

ゲームの遊びかた

タイトルメニュー

以下のメニュー内容を選択します。ジョイスティック、またはテンキーの2・8、でカーソルの移動でZキー、またはリターンキーで決定です。

● INITIAL START

ゲーム最初からスタートします。

● LOAD START

ゲームをセーブしたところから再開します。

● CONFIG

ゲームの動作環境を設定をします。(ゲームを開始する前に必ず設定して下さい)

● OPTION

オンラインマニュアル等、ゲーム動作の補足説明です。

● END

ゲームを終了します。

CONF IG

● GAME SPEED

HIGH	高速
MIDDLE	中速
LOW	低速

の中からゲーム速度を選んで下さい。

● SOUND MODULE

GS	SC-88以外のGS音源
GS2	SC-88専用
FM	PC-9801-26/26K 及び内蔵26音源
FM2	PC-9801-86 及び内蔵86音源
OFF	音源を使用しません。

の中から使用する音源を選んで下さい。

● HIGH SPEED

ON	動きが粗くなりますがスピードが速くなります。
OFF	[GAME速度] で選んだスピード

● PCM

MULTI	PCMは4音まで鳴ります。
ON	PCMは1音のみ鳴ります。
OFF	PCMが鳴らなくなります。

※ただしFM音源が接続されていない場合はPCMは鳴りません

● MACHINE TYPE

ご使用の機種を選んで下さい。

NEW	AP2・AS2・BP・BS BE・BA2・BX2・BS2 98CanBe以降
-----	--

OLD 上記の機種以外

アドベンチャーパート

アドベンチャーパートでは、テンキーの8、2でコマンドを選びZ、もしくはリターンキー、で決定します。(ジョイスティックのでも同様です)

●ゲームの終了


ゲームを終了するには、セレクト画面のシステムを選び、その後終了を選んで下さい。

●ゲームデータのセーブ

ゲームのデータをセーブするには、セレクト画面のシステムを選び、その後、セーブを選び。セーブファイルを選んで下さい。




●ゲームデータのロード

ゲームのデータをロードするには、セレクト画面のシステムを選び、その後、ロードを選び。セーブファイルを選んで下さい。



アクションパート

アクションパートでは、テンキーと、Z・Xキーでキャラクターを動かします。



AFTER SERVICE

アフターサービスについて

ソフトが動かないとき

製品には万全を期していますが、万一ソフトが動作しないときは、次の事をお確かめ下さい。

- 画面が真っ黒で何も表示されない場合
→ディスプレイの電源は入っていますか？
→ディスプレイのケーブルがしっかりとつながっていますか？

- 音が鳴らない
→音源は正しく接続されていますか？
→音源の設定は正しいですか？

- ハードディスクにインストール出来ない
→ハードディスクの空き容量は9MB以上ありますか？

- マニュアルの記載通りにインストールをおこなっていますか？
→ハードディスクがMS-DOS Ver 5.0以上でフォーマットされていますか？

- ゲームが始まらない
→DOSの空き容量は590KB以上ありますか？

- WINDOWS上から始めていませんか？

- 起動ディスクが作れない
→MS-DOSのバージョンが3.3以前のものではありませんか？

- 起動ディスクが書き込み禁止になっていませんか？
→DOSディスクを要求するメッセージがでていませんか？

インストールプログラムの起動方法を間違えています。マニュアルをよく読んで、必ずDOSのシステムが存在しているドライブ（通常はAドライブ）から起動して下さい。

- AUTOEXEC.BATに環境設定DOSDIRの記述がありますか？

環境変数を設定する方法についてはMS-DOSのマニュアルをご参照下さい。

これらの点をお確かめの上、なおソフトが動作しないときには、ディスクの初期不良の可能性があります。誠に申し訳ありませんが、マニュアルに付属のサポート依頼書をコピーし、なるべく詳しい状況をお書き添えの上、弊社までディスクと一緒に郵送して下さい。至急調査の上で、交換品をお送りします。

ディスクが壊れたとき

万一操作を誤りディスクを破損してしまった場合の修理代は、一枚につき手数料2,000円（消費税込み）となります。

- ①破損したディスク
②手数料（定額小為替）

以上2点とユーザーサポート依頼書を同封の上、下記の住所までお送り下さい。

送料はお客様のご負担でお願いします。

※持ち込みでの修理はお断りいたします。

電話でのお問い合わせ

土・日・祭日を除く午前10時から午後5時30分まで受け付けております。なお、ゲーム内容、攻略法などについてはいっさいお答えできませんので、なにとぞご了承下さい。

ご注意

このプログラム及びマニュアルの一部または全部を無断で複製することは法律により禁止されています。レンタルやコピーを行いますと、著作権法により罰せられます。この製品の仕様は、将来予告なしに変更することがあります。

有限会社 戯画

〒530 大阪市北区松ヶ枝町1番3号
高栄松ヶ枝ビル

有限会社 戯画ユーザーサポート係

TEL 06-352-6873
FAX 06-353-5086

BRIGANTY - The roots of darkness - OFFICIAL ART




BRIGANTY - The roots of darkness -

OFFICIAL ART




ガディ・アイダール


白兵、格闘を得意とする魔導師 主に黒呪
を使用し、中でも炎系魔法を得意とする。



リーネ



ガディと共に旅を続ける小さな妖精。





セфина・フラット

還襲斬鎖刀（かんしゅうざんさとう）を操る女剣士。
姉を助けるためにガディと手を組む事になる。



シアナ・フラット

魔剣に魅入られ、遺跡の守護者となっ
ているセфинаの姉。



BRIGANTY. The roots of darkness.

キャラクターデザイン/ゲームデザイン 藤本 大輔/メインプログラム 西 義隆

Presented By GIGA.

ユーザーサポート依頼書

- お買い上げソフト名 []
- 使用機種名 メーカー名 [] 型番 []
- メディア [3.5インチ 5インチ CD-ROM] (いずれかに○を付けて下さい)
- ご購入年月日 [199 年 月 日] ●ご購入店名 []

- ふりがな -----
- お名前 _____ ●電話番号 () -
- ふりがな -----
- ご住所 〒 _____
-
- _____

- 使用環境
- ・パソコン本体 : メーカー名 [] 型番 []
 - ・CPU : 型番 [] クロック数 [] MHz
 - ・ハードディスク : メーカー名 [] 型番 []
 - ・メモリ空き容量 : [] Kバイト (640 Kバイトの内)
 - ・増設メモリ : メーカー名 [] 容量 []
 - ・MS-DOS : メーカー名 [] 型番 []
 - ・その他周辺機器

・ディップスイッチ (ONを塗りつぶして下さい)

	SW 1	SW 2	SW 3
ON	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

- 症状 (その時の場面、画面メッセージなど出来るだけ詳しい状況をお書き下さい)

※この頁をコピーし、ディスクと一緒に郵送もしくは宅配便で当社へお送り下さい。



企画・販売：株式会社 **テイジエール**
開 発：有限会社 **戯画**

〒530 大阪市北区松ヶ枝町1番3号高栄松ヶ枝ビル TEL (06) 352-0551

〒530 大阪市北区松ヶ枝町1番3号高栄松ヶ枝ビル TEL (06) 352-6873